### edisaxe.com



# Esprit guerrier

Tunique noir et or, motif zigzag à porter sur un legging ou en mini robe.



Création Marion Pestre

### **TAILLES**

Du 34 au 46

### **FOURNITURES**

- 100 x 140 cm de tissu ajouré noir, motif zigzag or\*
- 140 x 140 cm de crêpe polyester satiné noir
- 100 cm de galon mini-pompon noir \*
- Fil à broder Mouliné Satin : S310
- 2 petits anneaux dorés
- 2 embouts dorés pour pompon
- Colle liquide
- \* www.mapetitemercerie.com


### **MACHINES ET POINTS NÉCESSAIRES**

- Machine à coudre : point droit
- Surjeteuse : point de surjet à 3 fils
- Recouvreuse : point de recouvrement à 3 fils


### PLANS DE COUPE

Les patrons sont donnés sans marge de couture. Les chiffres dans les cercles correspondent aux marges de couture à ajouter.

Tissu ajouré noir, motif zigzag or



Crêpe de polyester satiné noir



### **ÉTAPES DE LA RÉALISATION**

### 1 Assembler les côtés

Superposer le **dos** et le **devant**, endroit contre endroit, et coudre les côtés. Surfiler les 2 marges de couture ensemble.

De la même manière, assembler les **doublures devant** et **dos** (DESSIN 1).

### 2 Réaliser les liens et les pompons

Réaliser 2 pompons avec embout métallique de 3 cm de haut, et 2 cordelières de 23 cm de long en suivant les explications ci-après (DESSIN 2) et p. 4.

### 3 Assembler le corps

Assembler le **corps** et la **doublure** par les emmanchures, endroit contre envers, en prenant soin de faire correspondre les coutures côtés (DESSIN 3).

Assembler ensuite les 2 pièces le long de l'encolure devant, en ayant préalablement insérer les extrémités des 2 cordelières entre les 2 épaisseurs. Cranter dans les angles et retourner sur l'endroit (DESSIN 4).

### 4 Assembler l'empiècement

Coudre le galon à pompons le long d'un **empiècement**, sur le bord devant, en faisant en sorte que les pompons soient posés au ras de la marge de couture, à l'extérieur (DESSIN 5).


DESSIN 1




**DESSIN 2** 



### **DESSIN 3**



**DESSIN 4** 



**DESSIN 5** 



### Esprit guerrier

Superposer les 2 **empiècements**, endroit contre endroit, puis coudre les emmanchures et l'encolure. Cranter dans les arrondis et retourner sur l'endroit (DESSIN 6).

Aligner délicatement le contour des 2 épaisseurs de l'empiècement, puis épingler la longue partie droite le long du **dos**, endroit contre endroit.

Coudre à 1 cm puis surfiler et coucher la couture vers le haut. Surpiquer à 0,2 cm (DESSIN 7).

De la même manière, coudre les 2 petits côtés bordés d'un galon sur le devant du corps (DESSIN 8).

### 5 Ourler le bas


Surjeter le bord de la doublure sans réaliser d'ourlet. Plier le bas du corps sur 2,5 cm et piquer au point de recouvrement (2 aiguilles).

### Astuce


Le crêpe polyester étant une matière très fluide et légère, il est conseillé de bâtir les coutures avant de coudre, pour ne pas que le tissu glisse.



### **DESSIN 6**



### **DESSIN 7**



### **DESSIN 8**








### RÉALISATION D'UN POMPON AVEC EMBOUT MÉTALLIQUE

Réaliser un pompon simple en nouant simplement le fil à coudre sur la boucle du haut, et laisser une longueur de fil. Enfiler ce fil dans le chas d'une aiguille et introduire la pointe à l'intérieur de l'embout en métal, puis la ressortir par le petit trou. Passer le fil dans le petit anneau et avant de repasser l'aiguille à l'intérieur de l'embout, mettre un point de colle liquide dans le creux à l'intérieur. Piquer le fil dans le pompon et tirer fort pour que le pompon se glisse dans l'embout.

Laisser sécher et, si besoin, retirer l'excédent de colle avec un peu de White spirit.

Réaliser une cordelière comme indiqué plus haut et au moment de joindre les 2 extrémités, enfiler les brins torsadés à l'intérieur de l'anneau déjà fixé au pompon.




### Patron à reconstituer


Nos patrons sont à imprimer sur du papier format A4. Les pages sont numérotées. Les assembler bord à bord avec du ruban adhésif. Il y a lieu de prolonger les lignes d'une page sur l'autre avant de couper les patrons.

### Schéma de montage


5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


Esprit guerrier Dos







droit-fil






## Esprit guerrier Devant







and an
doublure <u>a</u>